

# 普通話韻母拼音表

2010, Lin Qi

普通話的韻母可以它的實際開頭發音分為開口呼、齊齒呼、合口呼和撮口呼。

開口呼	齊齒呼	合口呼	撮口呼
	i (yi)	u (wu)	ü / u* (yu)
a	ia (ya)	ua (wa)	
o		uo (wo)	
e	ie (ye)		üe / ue* (yue)
ai		uai (wai)	
ei		uei / ui* (wei)	
ao	iao (yao)		
ou	iou / iu* (you)		
an	ian (yan)	uan (wan)	üan / uan* (yuan)
en	in (yin)	uen / un* (wen)	ün / un* (yun)
ang	iang (yang)	uang (wang)	
eng	ing (ying)	ueng (weng)	
		ong	iong (yong)

\* 作為拼音時的寫法。ü 和 üe 與 n 和 l 相拼時仍需寫成 ü，不能省兩點。

() 括號內為該韻母自成音節時的拼音寫法。

除上表外還有四個單韻母(開口呼)

- zhi chi shi ri 音節中的 i, 以 -i(後) 表示。此 i 不等於 yi。
- zi ci si 音節中的 i, 以 -i(前) 表示。此 i 不等於 yi。
- ê 欸、諛
- er 而、耳、二

普通話的韻母也可以分為單韻母、複韻母和鼻韻母。

- 單韻母: a o e i u ü -i(後) -i(前) ê er 10 個。
- 複韻母: ai ei ao ou ia ie ua uo üe iao iou uai uei
- 鼻韻母: an en in ün ang eng ing ong ian uan üan uen iang uang ueng iong

## 容易讀錯的拼音

由於漢語拼音的寫法規定，不認真了解漢語拼音的讀者很容易會把一些拼音讀錯。

### i 的問題

i	i (-i 前)	i (-i 後)
bi pi mi di ti ni li ji qi xi	zi ci si	zhi chi shi ri

除了第一欄拼音中韻母 i 讀 yi 外，第二及第三欄拼音中的 i 均不是讀 yi，要整體認讀。

### u 和 ü 的問題

u	u (ü)
bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su wu	ju qu xu yu (跟 n 和 l 相拼時寫仍寫 ü，例：nü、lü)

聲母 j q x 及表示零聲母的 y 不與 u 行韻母相拼，故與 ü 行韻母相拼時，為了書寫方便而省略了 ü 上的兩點也不會混淆。

### uan 的問題

uan	uan (üan)
duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuān chuān shuān ruān zuan cuan suan wan	juan quan xuan yuan

讀者尤其要注意 juan、quan、xuan 中的韻母不要讀成 uan (wan)，雖然它們的寫法是一樣，但所表示的韻母及讀音可不一樣。

### un 的問題

un (uen)	un (ün)
dun tun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun wen	jun qun xun yun

只要記住 jun qun xun 和 yun 的韻母是 ün 外，其他的都是 uen。